


ΟΜΙΚΡΟΝ®

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΑΣ

οι οδηγίες αυτές, διορθώθηκαν τελευταία φορά, την 22/09/2016

1. Τοποθετήστε το σχετικό CD, ακολουθείστε τις οδηγίες και αφού έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την εγκατάσταση του λογισμικού σας από το CD θα πρέπει,

μέσα από την "έναρξη/start"

των WINDOWS και τις διαδοχικές επιλογές
τον πίνακα ελέγχου

→ το σύστημα και συντήρηση (ή σύστημα και ασφάλεια)

→ το σύστημα

→ τις ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους

→ το πλήκτρο μεταβλητές περιβάλλοντος

→ και ειδικότερα τις μεταβλητές συστήματος (βλέπε σχετικό πλήκτρο)

- δημιουργήστε την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **COBSW**

και τιμή μεταβλητής **-F** (μείον F)

- επίσης την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **SP2DEC**

και τιμή μεταβλητής **1** (ένα)

- επίσης την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **QPRDEC**

και τιμή μεταβλητής **1** (ένα)

- επίσης την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **SP2SGN**

και τιμή μεταβλητής **1** (ένα)

- επίσης την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **SP2MSG**

και τιμή μεταβλητής **C:\IRIS2000\MESSAGE.DLL**

- ειδικά για εγκατάσταση με server, επίσης την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **CCITCP2**

και τιμή μεταβλητής **192.168.1.1**

στην παραπάνω τιμή τοποθετήσαμε τον αριθμό 192.168.1.1 υποθέτοντας ότι είναι η στατική διεύθυνση IP του server. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι το 192.168.5.2, το 192.168.8.1, κ.λπ.

- ειδικά σε εγκατάσταση με server & τερματικά για κάθε ένα από τα τερματικά (όχι στον server) την παράμετρο

με όνομα μεταβλητής **COBDATA**

και τιμή μεταβλητής **F:\IRIS2000**

στην παραπάνω τιμή τοποθετήσαμε το γράμμα F, υποθέτοντας ότι είναι ο σκληρός δίσκος του sever μέσα στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό σας (έτσι όπως το "βλέπουν" τα τερματικά). Το γράμμα αυτό μπορεί να είναι το W, το Z, κ.λπ.