


# ΟΜΙΚΡΟΝ®

## ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΑΣ

οι οδηγίες αυτές, διορθώθηκαν τελευταία φορά, την 22/09/2016

Ανάλογα με το λογισμικό που αγοράσατε από την ΟΜΙΚΡΟΝ και τις δυνατότητες που αυτό σας παρέχει, μπορεί να χρειαστεί να τυπώσετε με διάφορους τρόπους. Οι επόμενες οδηγίες καλύπτουν όλους τους έξι (6) πιθανούς τρόπους εκτύπωσης, καθώς επίσης και τον τύπο του χαρτιού που θα χρειαστείτε.

#### 1. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (τοποθετώντας έναν-έναν πελάτη, σε κάθε μια από τις 12 ετικέτες του φύλου)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

- AVERY Zweckform No L 4772/12 ΔΙΑΦΑΝΟ FILM, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1\*42,3 mm
- AVERY Zweckform No L 4781/12 ΛΕΥΚΕΣ, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1\*42,3 mm

1. Από την κύρια οθόνη των προσώπων (150), αναζητήστε τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Για κάθε πρόσωπο που θέλετε να τυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο Ετικέτες. Στην οθόνη (151), που θα εμφανιστεί, γεμίστε κάθε μια από τις 12 ετικέτες με τα πλήκτρα ΝΑΙ και ΟΧΙ. Εάν θέλετε να τυπώσετε και τηλέφωνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ± και -. Αφού συμπληρώσετε τις 12 ετικέτες, πατήστε το πλήκτρο Εκτύπωση.
2. Στο πρόγραμμα προεπισκόπησης που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, και στη γραμμή με τα εργαλεία του, επιλέξτε VIEW και SET FONT στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε VIEW και SET PRINTER FONT στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε FILE και PRINT SETUP/CONFIGURATION και PAGE SETUP στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε ΝΑΙ στο DISABLE HEADER και στο DISABLE FOOTER στα margins, την τιμή 1, (σε ίντσες) και ειδικά στο margin (right), την τιμή 0.1 (το 0.1 με τελεία) επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε FILE και PRINT SETUP/CONFIGURATION και PRINT SETUP στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε προσανατολισμό ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ

## 2. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (μαζί σε ομάδες πελατών)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

- AVERY Zweckform No L 4772/12 ΔΙΑΦΑΝΟ FILM, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1\*42,3 mm
- AVERY Zweckform No L 4781/12 ΛΕΥΚΕΣ, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 99,1\*42,3 mm

1. Από την κύρια οθόνη των προσώπων (150), πατήστε το πλήκτρο Εκτύπωση. Στην οθόνη (271), που θα εμφανιστεί, διαλέξτε μορφή εκτύπωσης «ετικέτες» και επίσης «εκτύπωση με 2 στήλες». Αφού συμπληρώσετε κάθε επιθυμητή επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.
2. Στο πρόγραμμα προεπισκόπησης που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, και στη γραμμή με τα εργαλεία του, επιλέξτε VIEW και SET FONT στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε VIEW και SET PRINTER FONT στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε COURIER NEW, BOLD, 12cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε FILE και PRINT SETUP/CONFIGURATION και PAGE SETUP στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε ΝΑΙ στο DISABLE HEADER και στο DISABLE FOOTER στα margins, την τιμή 1, (σε ίντσες) και ειδικά στο margin (right), την τιμή 0.1 (το 0.1 με τελεία) επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε FILE και PRINT SETUP/CONFIGURATION και PRINT SETUP στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε προσανατολισμό ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ

### 3. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (σε laser ή inject εκτυπωτές)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
- ΧΑΡΤΙ Α4 80 g/m2

1. Από την κύρια οθόνη των εκτυπώσεων ζητήστε την επιθυμητή κατάσταση, συμπληρώσετε κάθε επιθυμητή επιλογή και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.
2. Στο πρόγραμμα προεπισκόπησης που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, και στη γραμμή με τα εργαλεία του, επιλέξτε VIEW και SET FONT στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε VIEW και SET PRINTER FONT στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε COURIER NEW, BOLD, 8cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε FILE και PRINT SETUP/CONFIGURATION και PAGE SETUP στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε ΝΑΙ στο DISABLE HEADER και στο DISABLE FOOTER στα 4 margins, την τιμή 0.2, (σε ίντσες) (το 0.2 με τελεία), ειδικά στο right margin την τιμή 0.1 ΟΧΙ στο WRAP TEXT WHEN... επίσης στη γραμμή με τα εργαλεία, επιλέξτε FILE και PRINT SETUP/CONFIGURATION και PRINT SETUP στην οθόνη που θα εμφανιστεί, δηλώστε προσανατολισμό ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

### 4. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (σε κρουστικούς εκτυπωτές)

Επικοινωνήστε με την ΟΜΙΚΡΟΝ, για να λάβετε ειδικές οδηγίες

### 5. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ (σε laser ή inject εκτυπωτές)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
- ΧΑΡΤΙ Α4 80 g/m2

Από την σχετική οθόνη των παραστατικού σας αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία της εισπραξης ή της πληρωμής και πατήστε το πλήκτρο Εισαγωγή, το λογισμικό σας, αυτόματα θα τυπώσει την κατάλληλη απόδειξη σε μια Α4 σελίδα (η σελίδα θα περιέχει τα ίδια στοιχεία της απόδειξης επάνω & κάτω). Επικοινωνήστε με την ΟΜΙΚΡΟΝ, ώστε να τοποθετηθεί μέσα στην απόδειξη, το logo της επιχείρησής σας.

### 6. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ (σε κρουστικούς εκτυπωτές)

Επικοινωνήστε με την ΟΜΙΚΡΟΝ, για να λάβετε ειδικές οδηγίες